

Управление запуском загрузчика из Торгсофт

В Торгсофт есть возможность отправлять POST запрос для передачи сигнала на сайт о завершении выгрузки данных.

Фрагмент инструкции приведен на скриншоте




Рис. 1 (Версия программы 9.1.11.1)

Переключатель **Отправлять POST-запрос после синхронизации** - указывается в соответствующих полях **URL адрес**, **Название параметра** и **Значение параметра**. Это необходимо для того, чтобы происходила генерация события обновления данных для интернет-магазина. Данные для запроса Вы можете уточнить у администратора/разработчика сайта.

Для использования этого сигнала:

- 1) в папку с загрузчиком скопируйте приложенный модуль **get_ready.php**;
- 2) в настройках Торгсофт укажите

URL адрес: путь к файлу **get_ready.php** на вашем сайте, например:

http://my-syte.com/20200101/get_ready.php

Название параметра: **start**

Значение параметра: **now**

Принцип работы

Описанный принцип работы применяется только в том случае, если в папке с загрузчиком есть модуль **get_ready.php**

Загрузчик по окончании очередной синхронизации сохраняет файл **tmp/last_start.txt**, в котором указано время (в формате UNIX).последней синхронизации, проведенной успешно.

При очередном запуске проверяется наличие этого файла.

Если файл не найден, то загрузчик стартует в обычном режиме.

Если файл найден, то загрузчик не стартует.

Если файл **tmp/last_start.txt** удалить перед запуском загрузчика, то он стартует сразу же, как будет запущен планировщиком **cron** или другим способом.

Модуль **get_ready.php** при получении сигнала из Торгсофт как раз и удаляет этот файл, что и обеспечивает старт загрузчика.

Запуск загрузчика планировщиком **cron** следует настроить каждые 3-5 мин.

Выгрузку данных из Торгсофт следует настроить не чаще, чем каждые 30 мин.