

Керування запуском завантажувача з Торгсофту

Торгсофт має можливість відправляти POST запит для передачі сигналу на сайт про завершення вивантаження даних.

Фрагмент інструкції наведено на скриншоті

Об'єкт синхронізації

Назва: Інтернет-магазин

Категорія: Інтернет-магазин | Синхронізація через: Файли | Товарна група: [Пошук]

☐ Синхронізувати послуги | ☐ Синхронізувати політику оптових цін

Для товарів рахунку брати гроші з: Торгсофт | % націнки (роздріб): 0 | % націнки (опт): 0

☐ Використовувати вдосконалений режим

Як формувати назву товару для синхронізації: Аналогічно з назвою товару в системі | Як формувати опис: Аналогічно опису в системі

Адреса доставки інформації: ftp | Адреса доставки фото: ftp_photo

Спосіб синхронізації фото: Свій сайт | Префікс посилання для фотографій: [Пошук]

☐ Відправити POST-запит після синхронізації

URL адреса	Назва параметра	Значення параметра
[Поле]	[Поле]	[Поле]

Коментар: [Поле]

Для використання цього сигналу:

1) у налаштуваннях завантажувача вкажіть параметр « **Час у годинах між запусками завантажувача** » значення 20000;

2) у папку із завантажувачем скопіюйте прикладений модуль ***get_ready.php*** ;

3) у налаштуваннях Торгософту вкажіть

URL адреса: шлях до ***файлу get_ready.php*** на вашому сайті, наприклад:

http://my-syte.com/20240318/get_ready.php

Назва параметру: **start**

Значення параметру: **now**

Принцип роботи

Завантажувач після закінчення чергової синхронізації зберігає файл ***tmp/last_start.txt***, у якому вказано час останньої синхронізації, проведеної успішно (у форматі UNIX).

Значення в цьому файлі спільно з параметром «**Час у годинах між запусками завантажувача**» аналізуються завантажувачем під час кожного старту і, якщо після останнього запуску пройшло менше часу, ніж задано в параметрі «**Час у годинах між запусками завантажувача**», то завантажувач не стартує.

Якщо параметр «**Час у годинах між запусками завантажувача**» задати досить велике значення, то завантажувач не буде стартувати досить довго.

Але якщо ***файл tmp/last_start.txt*** видалити, то завантажувач стартує відразу ж, як буде запущений планувальником **cron** або в інший спосіб.

Модуль ***get_ready.php*** при отриманні сигналу з Торгсофт якраз і видаляє цей файл, що забезпечує старт завантажувача.