

## Керування запуском завантажувача з Торгсофту

Торгсофт має можливість відправляти POST запит для передачі сигналу на сайт про завершення вивантаження даних.

Фрагмент інструкції наведено на скриншоті

**Об'єкт синхронізації**

Назва:

Категорія:  Синхронізація через:  Товарна група:

☐ Синхронізувати послуги ☐ Синхронізувати політику оптових цін

Для товарів рахунку брати гроші з:  % націнки (роздріб):  % націнки (опт):

☐ Використовувати вдосконалений режим

Як формувати назву товару для синхронізації:  Як формувати опис:

Адреса доставки інформації:  Адреса доставки фото:

Спосіб синхронізації фото:  Префікс посилання для фотографій:

☐ Відправляти POST-запит після синхронізації

URL адреса	Назва параметра	Значення параметра
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Коментар:

☒

Для використання цього сигналу:

1) у налаштуваннях завантажувача вкажіть параметр « **Час у годинах між запусками завантажувача** » значення 20000;

2) у папку із завантажувачем скопіюйте прикладений модуль ***get\_ready.php*** ;

3) у налаштуваннях Торгософту вкажіть

**URL адреса:** шлях до ***файлу get\_ready.php*** на вашому сайті, наприклад:

***http://my-syte.com/20240318/get\_ready.php***

**Назва параметру:** **start**

**Значення параметру:** **now**

### **Принцип роботи**

Завантажувач після закінчення чергової синхронізації зберігає файл ***tmp/last\_start.txt***, у якому вказано час останньої синхронізації, проведеної успішно (у форматі UNIX).

Під час кожного старту завантажувач аналізує наявність цього файлу і, якщо він присутній, то завантажувач не стартує.

**Але** якщо файл ***tmp/last\_start.txt*** видалити, то завантажувач стартує відразу ж, як буде запущений планувальником **cron** або з керучого модуля.

Модуль ***get\_ready.php*** при отриманні сигналу з Торгсофт якраз і видаляє цей файл, що забезпечує можливість старту завантажувача.